

12. krok:
Používejte přibližně 40 cm navlékací nitě
a ukončete jeden konec pletence tím,
že několikrát těsně omotáte nit kolem
úseku pletence bez perli (cca 1/2 cm od
úseku pletence s perlemi) a zavažte
několika uzly. Zkraťte nit, odstříhnete uzel
na konci blízko omotání a zalepte konce
menším nánosem lepidla (obr. č. 12).

12.



14a.



14b.



13. krok:
Opakujte krok 12 na druhém konci pletence.

14. krok:
Naneste trochu lepidla na jeden konec
pletence dle pokynů výrobce lepidla
a vsuňte ho do jedné půlky spony.
Odstraňte přebytečné lepidlo a nechte
uschnout. Nalepte druhou půlku spony na
druhý konec náramku (obr. č. 14a a obr. č.
14b).


Rady:

- Stříhejte šňůrky trochu šikmo, aby se perle jednodušeji navlékaly na šňůrku a přidejte trochu čirého laku na nehty nebo lepidla na konec šňůrky, aby se zpevnil.
- Přizpůsobujte délku náramku přidáním perli do šňůr v kroku 2.

Designérka Kerrie Slade

PRECIOSA Pip™

111 01 346; 5 x 7 mm



*Preciosa Ornela Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



SPLÉTANÝ NÁRAMEK

Kumihimo
a PRECIOSA Pip™

PRECIOSA

Kumihimo a PRECIOSA Pip™

Preciosa Ornela představuje perle ve tvaru drobného jaderka se značkou PRECIOSA Traditional Czech Bead™. Autorka návodu, anglická výtvarnice Kerrie Slade, využila oblíbenou techniku splétání provázků a šňůrek pro originální a působivé představení mačkané perle PRECIOSA Pip™. Spojením perle Preciosy Ornely s tvarem drobného jaderka s technikou pletení známou jako Kumihimo, vytvoříte poutavý náramek. Tento návod je na náramek v délce 21 cm včetně spony – můžete ale přizpůsobit navlékání velikosti, kterou potřebujete.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Pip™
111 O1 346; 5 x 7 mm;
23980/22203; 240 ks



navlékací šňůra typu S-Lon #18, silonová navlékací niť, např. 61b Fireline, kulatý disk Kumihimo, 8x cívky Kumihimo, závaží Kumihimo nebo malý sáček s mincemi, nalepovací spona s vnitřním průměrem 3–4 mm, lepidlo, nůžky



Obtížnost: ●●●●●

Technika: kumihimo

Postup:

1. krok:
Odstříhnete 8 kousků šňůrky po 65 cm a udělejte uzel na jednom konci každé šňůrky.
2. krok:
Na každou šňůrku navléknete 30 ks perli Pip.
3. krok:
Dejte všech 8 šňůrek dohromady a zavažte je k sobě uzlem s tím, že necháte nad uzlem volný kus šňůrky v délce 5 cm. Zavažte druhý konec každé šňůrky do středu cívky a namotejte přebytečnou šňůrku kolem cívky s tím, že necháte

cca 30 cm šňůry volně mezi cívku a vrchním uzlem. Nechte všechny perle mimo cívku, aby byly vyvěšené na pracovním úseku nitě (obr. č. 3).


3.



4. krok:
Provléknete vrchní uzel středovou dírou v disku Kumihimo směrem z přední strany na zadní a přivažte k němu závaží.


5. krok:
Dejte šňůrky do zářezů kolem disku dle obr. č. 5.

5.




6. krok:
Žádné perle nepřidávejte, vrchní pravou šňůrku vezměte a stáhněte ji do volného zářezu, který leží hned po pravé straně dvou dolních šňůrek (obr. č. 6a).

6a.



Vezměte dolní levou šňůrku a dejte ji nahoru do volného zářezu po levé straně jediné šňůrky, která zůstala nahoře na disku (obr. č. 6b). Otočte disk o čtvrt otáčky doprava.

6b.



7. krok:
Vytvořte malý opletený úsek bez perli tím, že opakuje krok 6 ještě 19krát (tím pádem obsahují kroky 6 a 7 40 jednotlivých pohybů - přesunů šňůrek): pamatujte sekvenci z horní pravé strany do spodní pravé strany, ze spodní levé strany do horní levé strany a pak čtvrt otáčky. Obrázek 7 znázorňuje spodní stranu práce na konci kroku 7.

7.




8. krok:
Opakujte krok 6, ale posuňte perli Pip po šňůrce, s kterou zrovna pracujete, a pak ji zasuňte pod horizontální šňůrku, která se s tou šňůrkou kříží (ujistěte se, že perle zůstala na místě a nevyskočila zpod šňůrky). Viz obrázky 8a a 8b, které znázorňují přidávání prvních dvou perli Pip.

8a.




8b.



9. krok:
Opakujte krok 6, dokud nebudou všechny perle Pip použité s tím, že jste posunuli 1 perli Pip po šňůrce a zasuňte ji pod horizontální šňůrku, která se s ní kříží, a nezapomněli disk otáčet o čtvrt otáčky vždy po 2. pohybu. Odviňte šňůrku z cívky dle potřeby. Obraz 9 znázorňuje, jak by Vaše práce měla z horní strany disku vypadat po dodání každé sekvence, která se skládá ze dvou pohybů.

9.



10. krok:
Jakmile budou všechny perle Pip použité, opakujte krok 6 ještě 20krát (celkem 40 pohybů) bez přidání dalších perli, aby na konci náramku byl krátký úsek bez perli.

11. krok:
Odstraňte závaží a cívky. Pevně držte nový pletený úsek vytvořený při kroku 10, opatrně odeberte z disku a uvažte uzel u pleteného úseku, aby se to nerozotalo. Jemně táhněte každý konec pletence, aby se to rovnoměrně protáhlo (obr. č. 11).

11.

