



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0
 331 39 001; 10/0
 311 19 001; 8/0




PRECIOSA Candy™

111 01 363; 12 mm



PRECIOSA Twin™

117 01 323; 2,5 x 5 mm



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
 PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



TRADITIONAL
 CZECH BEADS

ŠITÝ NÁRAMEK Z PERLÍ PRECIOSA TWIN™ A PRECIOSA CANDY™

Pistáciiová nádhera

PRECIOSA

Pistáciová nádhera

Jednotlivé dvoudírkové perle ze sortimentu PRECIOSA Traditional Czech Beads™ je možné zcela snadno vzájemně kombinovat. Skvělým příkladem může být tento návod

Preciosa Ormely na šitý náramek z PRECIOSA Twin™ a PRECIOSA Candy™.

Základní motiv obšitého dvoudírkového kabošonu může být základem pro vytvoření elegantních náušnic, bez problémů můžete postup rozšířit pro vznik luxusního náhrdelníku a tím i dokonalé kolekce společenských šperků.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™

117 01 323; 2,5 x 5 mm; (T1)
02010/25021 zelenozlatá; 240 ks



117 01 323; 2,5 x 5 mm; (T2)

02010/25034 zelenošedá; 240 ks



PRECIOSA Candy™ (C)

111 01 363; 12 mm;
00030/28701 krystal duha; 10 ks



PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0; (R1)
78651 zelenozlatá; 60 ks



331 19 001; 10/0; (R2)

78663 zelenošedá; 60 ks



331 39 001; 10/0; (R3)

57150 tmavě zelená mat; 166 ks



311 19 001; 8/0; (R8)

53240 zelená; 8 ks



PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)

151 19 001; 4 mm;
23980/21455 zelený iris; 17 ks



- kovy stříbro; duté válcové ramínko délka 4 cm; adjustový řetízek; karabina; kroužky 4 mm; ketlovací nýt 12 mm



- silonový vlasce 0,20 mm; tenká šicí jehla; nůžky; ploché a štípací kleště



Obtížnost: ●●●●●

Technika: šití

Postup:


Ušijte 10 ks koleček, uprostřed s C.
Po 5 ks z T1 a rovněž 5 ks z T2.
Sestavte je stejně jako barvy na šachovnici.
Ve středovém pruhu sešijte vždy 4 ks.
Na okraji středového pruhu sešijte pouze dvě kolečka. Prošijte kolečka na delších stranách náramku. Navlečte ramínka a dokončete.

Kolečka


1. krok:
Navlekněte 24 ks T. Svažte.
Vyklopte střídavě T, nahoru a dolů.
Krátký konec vlasce protáhněte dírkami.
Na opačnou stranu pokračujte v šití.
Provlékněte asi 3 ks T.



2. krok:
Provlékněte druhou díрку T.
Do mezer mezi T navlekněte po 1 ks R (T1 + R1, T2 + R2). Provlékněte T až k volné dírce spodního T.




3. krok:
Do mezer mezi spodními T navlekněte po 2 ks T. Spojovací T provlékněte k horní dírce.



4. krok:
Navlekněte jednu z dírek C, usaďte do prohlubně. Provlékněte protější mezeru mezi T. Otočte kolečko lícem. Provlékněte mezeru mezi horními T. Vraťte se do stejné dírky v C. Vlasce umístěte do škvíry mezi dvěma T. Stejně provlékněte mezery mezi T u výchozího místa. Znovu provlékněte stejnou díрку v C. Protější mezery ještě jednou provlékněte. Opět provlékněte stejnou díрку v C. Nyní přejděte k druhé dírce v C. Stejně prošijte mezery mezi T. Na obou stranách 2x. Zapošijte. Uzle umístěte na vlasce směřující ze škvíry mezi dvěma T. Uzle vtahujte do dírek v C.

rub




● škvíry mezi T
▲ uzle při zapošívání





Sešití koleček

5. krok:
Sešijte 4x 4 ks koleček. 3x přišijte nová kolečka ke kolečkům již dříve sešitým. Navlekněte 4 ks FPB. Svažte. Provlékněte 1 ks FPB. Navlekněte 2 ks R3. Na kolečku provlékněte 2 ks T směřující špičkami k sobě. Navlekněte 2 ks R3. Opět provlékněte 1 ks FPB z opačné strany. Stejně postupujte u zbývajících 3 ks FPB. Zapošijte.




6. krok:

Na okraji středového pruhu sešijte 2x 2 kolečka a připravte k návleku na duté ramínko. Navlékněte 1 ks FPB. Navlékněte 2 ks R3. Na kolečku provlékněte 2 ks T směřující špičkami k sobě. Navlékněte 2 ks R3. Opět provlékněte 1 ks FPB z opačné strany. Ještě jednou vše provlékněte. Navlékněte 1 ks R3 a 1 ks R8. R3 znovu provlékněte. Zrcadlově stejně pokračujte i u druhého kolečka. Oba výčnělky s R8 prošijte ještě jednou. Svažte a zapošijte.



Ramínka

8. krok:
Duté válcové ramínko má po celé své délce zářez. Do něho navlékněte okrajové R8. Na obou stranách má odklopná víčka. Na jedné straně víčko dovřete. Druhou stranou vložte 1 ks R8, navlékněte R8 ze sešívání okrajů koleček. Vložte 5 ks R8, navlékněte 1 ks R8 z okraje středového pruhu, vložte 3 ks R8 a navlékněte 2. ks z okraje středového pruhu. Vložte 5 ks R8, navlékněte R8 ze sešívání okrajů koleček a vložte 1 ks R8. Víčko dovřete.



7. krok:

Na obou delších stranách náramku sešijte okraje koleček. Mezi každé kolečko navlékněte 5 ks R3. Prošívajte okrajové T. Vedle sebe umístěné T směřující špičkami k sobě prošijte (4x). Do mezer mezi T směřující špičkami od sebe všijte po 1 ks R3 (3x). U koleček u ramínek přidejte ještě 1 ks R3 mezi T. Za T navlékněte 2 ks R3 a 1 ks R8. Všechny navlečené R3 i provlékané T ještě jednou provlékněte. Konce vlasce svažte a vtáhněte do dírek.



9. krok:

Připevněte zapínání. Odstrihněte 7 cm adjustového řetízku. Jeden konec ozdobte naketlovanou FPB. Pomocí kroužku připevněte k ramínku. K druhému ramínku připevněte karabinu.

